

STEP 7-Micro/WIN SMART软件在打开时报错“软件停止”怎么办？

在一些盗版或GHOST WIN7 32或64位操作系统，打开STEP 7-Micro/WIN SMART软件时有可能会提示“MWSmart Executable has stopped working”错误时（见图1.）。




图1. MWSmart Executable has stopped working

该类错误可以尝试如下步骤来解决：

- 1. 打开WINDOWS 开始菜单通过搜索“gpedit.msc”，打开“本地组策略编辑器”。
注意： 当前Windows登录账户需要具有管理员权限；
gpedit.msc文件一般位于如下路径 C:\Windows\System32\gpedit.msc。
- 2. 在弹出的“本地组策略编辑器”窗口中，打开“用户配置\管理模板\“开始”菜单和任务栏”，并导航到“不保留最近打开文档的历史”，如图2. 所示。




图2. 本地组策略编辑器

- 3. 双击“不保留最近打开文档的历史”，并在弹出的对话框中选择”已禁用“并”确定“， 如图3.所示。




图3. 设置“不保留最近打开文档的历史”为“已禁用”

4. 重启STEP 7-Micro/WIN SMART 软件测试。